

Saia Lumi Glamour em Tricô Tam. M

Material

04 novelos Cisne Lumi *cor 00203 65% poliamida e 35% Poliéster, disponível em 7 cores, o fio tem um metalizado superelegante que traz o brilho na medida certa e o toque macio da poliamida. Fio de espessura média, recomendação ag. 5,0mm, Tex 500.*

Agulha de tricô Ergonômica prym 5,0mm

Agulha de tapeçaria nº18

02 marcadores cadeado

Lastex

Fita métrica

Tesoura

Ferro a vapor de passar roupa (para a blocagem)

Amostra

10cm = 20p (mesmo ponto usado na parte central peça)

Abreviações

carr = carreira

ag = agulha

p = ponto

m = meia

t = tricô

mtorc s/f = meia torcido (passa o p meia sem fazer, pegando da esq. para dir. pelo fio que passa pela frente da agulha)

ttorc s/f = tricô torcido (passa o p tricô sem fazer, pegando da esq. para dir. pelo fio que passa por trás da agulha)

s/f = sem fazer

2pjm = 2 pontos juntos em meia

msm = mate simples em meia

marc = marcador

esq. = esquerda

dir. = direita

a = sequência de repetição do ponto na carreira

Blocagem

É feita usando o vapor do ferro de passar roupa. Você vai aproximar o ferro junto à peça, como se fosse passar, com o vapor acionado, mas sem encostar na peça, fazendo com que o calor do vapor assente a peça e assim ir moldando ela, conforme for necessário.

Execução

É feita em uma única peça com costura vertical. Montar 180p na agulha.

Trabalhar em barra 2/2 com borda torcida. (múltiplo de 2p)

1ª carr: 1mtorc s/f, *2t,2m*, 2t, 1m

2ª carr: 1 ttorc s/f, *2m,2t*, 2m,1t

Repetir 1ª e 2ª carreira por 6cm. (total 12carr)

Colocar 01 marcador a 11p do início e 01 marcador a 11p do final da carreira.

Vamos trabalhar os pontos centrais em ponto fantasia (múltiplo de 6p + 2p de borda)

1ª carr: 1 mtroc s/f, 2t, (2m,2t)(2X), marc, 2t, *4m,2t*, marc, 2t, (2m,2t)(2X),1m

2ª carr: 1 ttorc s/f,2m,(2t,2m)(2X),marc,1m,*4t,2m*,1t, marc, 2m,(2t,2m)(2X)

3ª carr: 1 mtorc s/f,2t, (2m,2t)(2X),marc, 2m,*2t,4m*,marc,2t,(2m,2t)(2X),1m

4ª carr: 1 ttorc s/f,2m,(2t,2m)(2X),marc, 3t, *2m,4t*,2m,3t,marc,2m,(2t,2m)(2X),1t

5ª carr: 1 mtorc s/f,2t,(2m,2t)(2X),marc, *4m,2t*,2m,marc,2t,(2m,2t)(2X),1m

6ª carr: 1 ttorc s/f,2m,(2t,2m)(2X),marc, 1t, *2m,4t*,1m,marc,2m,(2t,2m)(2X),1t

Seguir repetindo da 1ª à 6ª carreira, até a altura total de 78cm.

Carreira de diminuição: **1mtorc s/f,2t,(2m,2t)(2X),retira o marc, 2m,*2pjm,3m*,retira o marc,2t,(2m,2m)(2X)**

Fazer 2ª carr da barra 2/2: 1 ttorc s/f,2m,*2t,2m*,1t

Seguir em barra 2/2 por 14 carreiras (7cm)

1ª carr: 1mtorc s/f, *2t,2m*, 2t,1m

2ª carr: 1 ttorc s/f,2m,*2t,2m*,1t

Arrematar os pontos, acompanhando o trabalhado do ponto: *(2pjt, volta o ponto para ag.esq.)(2X), (2pjm, volta o ponto para ag.esq.)(2X)*

Fazer a blocagem antes de costurar a lateral.

Costurar a lateral por 50cm a partir do cós ([fig.01 a 06](#)), deixando uma fenda de 35cm a partir da barra. Arrematar as pontas de fio.

Passar 05 voltas de lastex, no avesso, distribuídas na altura do cós. ([Fig. 12 a 17](#))

[Fig.01 a 11](#) **Costura lateral**







Fig. 12 a 17 Colocação do lastex no avesso do cós





Cuidados para maior durabilidade das peças em tricô

Fazer a lavagem à mão, com sabão ou detergente neutro.

Para tirar o excesso de água, envolver a peça em uma toalha e espremer bem, nunca torcer.

Para secagem deixar a peça deitada, com apoio para toda a peça e nunca pendurada para não deformar.