

Vestido de Crochê

Material:

- Camila Fashion
- Agulha de crochê 1.75 mm
- Tamanhos PP–GG

Tamanho	Cintura (cm)	Quadril (cm)
PP	62 a 66	97 a 94
P	66 a 74	94 a 102
M	74 a 82	102 a 110
G	82 a 92	110 a 119
GG	92 a 98	119 a 124

Tutorial:

1. Bojo

Início: Faça 1 am.

1ª car: 8 pa.

2ª car: 2 pa em cada ponto de base (aum em todos os pontos).

Carreiras de Aumento (3ª car em diante): A carreira deve iniciar com um aum (2 pa no primeiro ponto) e finalizar sem aum, apenas com a quantidade de pa entre os aum.

3ª car: 1 aum, 3 pa, 1 aum, 3 pa, 1 aum, 3 pa... (até o final).

4ª car: 1 aum, 4 pa, 1 aum, 4 pa, 1 aum, 3 pa... (até o final).

5ª car: 1 aum, 5 pa, 1 aum, 5 pa, 1 aum, 5 pa... (até o final).

Repetição: A cada carreira, faça um pa a mais entre os aumentos, até atingir a largura desejada:

Tamanho	Carreiras (car)	Largura (cm)
PP	7 car	11 a 12
P	8 car	13 a 14
M	9 car	15 a 16
G	10 car	17 a 18
GG	11 car	19 a 20

Carreiras de Altura: Após atingir a largura, siga fazendo pa sob pa (sem aum) até atingir a altura total:

Tamanho	Altura Total (car)	Altura (cm)
PP	13 car	9 a 10
P	15 car	11 a 12
M	17 car	13 a 14
G	19 car	15 a 16
GG	21 car	17 a 18

Acabamento do Bojo: Após a última carreira, faça o acabamento por toda a volta:

Laterais: 2 pa em cada carreira (pegando no meio do ponto).

Parte Superior: 1 pa em cada ponto de base.

2. União dos Bojos

Defina a altura do decote. Una os dois bojos acima do meio com 3 corr.

Abaixo, acrescente 3 corr a cada carreira abaixo.

Prenda o fio no 2º pb do 1º bojo, faça as correntes e prenda com pb no 1º pb do 2º bojo.

Trabalhando nas Laterais (Decote/Frente):

Suba 2 corr, salte 1 pb e no próximo faça 1 pb. Vire (2 corr e 1 pb servem como 1 pa).

No 1º ponto de base, faça 1 pa (para ficar com 2). Faça ponto sobre ponto e no último faça 2 pa.

Na lateral do bojo, salte 1 pb e no próximo faça 1 pb. Suba 2 corr e repita o processo.

Aumentos na União:

Nas carreiras do bojo sem aum: una com 2 pa no 1º ponto e 2 pa no último (aumento de 2 pontos por car).

Nas carreiras do bojo com aum: faça 3 pontos no 1º e 3 no último (aumento de 4 pontos por car).

Prossiga até a 5ª car do bojo (contando de baixo para cima).

Finalize a última carreira com 1 pbx, 1 corr e corte o fio.

3. Laterais

1ª Lateral do Bojo (Esquerdo)

Inicie pelo bojo esquerdo. Prenda o fio na última car da lateral (ou na altura desejada) no 2º pb dos dois feitos na carreira.

Faça correntes até atingir o tamanho da metade do bojo.

1ª car: 3 corr, 1 pa em cada corr de base. Finalize saltando 1 ponto e no próximo faça 1 pb (inicia a carreira na lateral do bojo).

Aum. e união: Suba 2 corr, salte 1 ponto e no próximo faça 1 pb. Vire.

A partir do 2º pa de base, faça ponto sobre ponto, e no último faça 2 pa.

Na car seguinte, suba 3 corr e no mesmo ponto faça 1 pa (ficando com 2). Siga com pa sob pa e finalize na lateral do bojo da mesma forma (salte 1 pb e no próximo faça 1 pb).

Nas carreiras semaum do bojo: Na lateral da peça, faça aum de 2 pa no início e no final, unindo ao bojo com pb.

Nas carreiras com aum do bojo: Suba 2 corr, salte 1 pb, 1 pb no próximo. Vire. No 1º ponto faça 1 pb (corrigir: deve ser 1 pa!), siga com pa sob pa a partir do 2º e no último faça 2 pa. Suba 3 corr, 1 pa no 1º ponto (ficando com 2). Siga com pa sob pa, no último faça 2 pa. Finalize na lateral do bojo (salte 1 pb e no próximo faça 1 pb).

Repita o processo nas car com aum até a última. Finalize com 1 corr e corte o fio.

2ª Lateral do Bojo

Repita o processo: faça a mesma quantidade de correntes da 1ª lateral. Corte o fio.

Inicie pelo bojo (lado direito), no 2º pb após o ponto onde iniciar as corr.

Faça 1 pa no 1º ponto e siga com ponto sobre ponto. Continue as próximas car igual à 1ª lateral.

No final da carreira, prenda no bojo com pbx, faça 1 corr e corte o fio.

4. Cintura

1ª car completa: Inicie no 1º ponto da lateral. Suba 3 corr, no mesmo ponto de base faça 1 pa. Siga com ponto sobre ponto.

Nos pontos baixos dos bojos e nos pa do meio dos bojos, faça 1 pa (incluindo nos pb onde prendeu as laterais).

No último ponto da segunda lateral, faça aum (2 pa).

Atingindo a Largura:

Se a largura for menor que a cintura: Faça corr e una, fechando a peça. Ou faça aum (2 pa) no primeiro e no último ponto de cada car até atingir a largura, depois una.

Para peça justa: Faça 5cm a 10cm a menos que a largura da cintura.

Altura da Cintura: Após unir, siga com ponto sobre ponto até atingir a altura da cintura (medida do busto/bojo até a cintura).

Tamanho Altura (cm)

PP	9 a 10
P	11 a 12
M	13 a 14
G	15 a 16
CG	17 a 18

5. Quadril

Aumentos: Atingindo a altura da cintura, faça aum para a largura do quadril: 1 aum (2 pa) a cada 10 pa. (A contagem final pode variar).

Repetição: Repita nas próximas carreiras até atingir a largura do quadril.

Para peça larga: Faça o tamanho exato do quadril.

Para peça confortável: Faça 10 cm a menos.

Comprimento: Após atingir a largura, siga fazendo ponto sobre ponto até atingir a altura total da peça (vestido ou blusa).

Finalização: Finalize a última car com 1 pb por toda a volta, 1 corr e corte o fio.

6. Alças

Posicionamento: Conte os pontos superiores do bojo e divida por 4. O resultado (Ex: $38 \div 4 = 9.5$) indica quantos pontos contar da lateral para o meio para prender a alça (arredonde para 9 ou 10).

Confecção: Prenda o fio no ponto definido. Suba 3 corr, nos próximos 2 pb de base faça 1 pa em cada. Vire.

Siga nas próximas car com 3 pa sobre 3 pa. Faça o tamanho desejado (para prender atrás ou passar nas costas).

Finalização da alça: 1 corr e corte o fio.

2ª Alça: Faça a 2ª alça, deixando sobrar a mesma quantidade de pontos no bojo.

Acabamento da Alça (Ponto Puff com Picô)

Conte após o ponto da alça, no 2º prenda o fio.

Salte 1 car da alça e faça um conjunto de 5 pontos puff:

4 pontos puff com ponto picô.

O 5º ponto puff sem ponto picô.

(Ponto Puff: 3 laçadas, puxe o fio e finalize com uma laçada que passa por todas as alcinhas até a penúltima, e finalize com uma laçada nas duas alcinhas restantes.)

(Ponto Picô: 3 corr, 1 pbx nas duas alcinhas de base do ponto puff.)

Após o conjunto de 5, salte 1 car da alça. Na próxima, faça 1 pb.

Salte 1 car. Na próxima, faça outro conjunto de pontos puff. Repita até o tamanho desejado (até o final da alça para alça presa, ou antes de chegar na lateral das costas para alça regulável).

Finalize após um conjunto: salte 1 car e na próxima faça 1 pbx, 1 corr e corte o fio.

Outro lado da alça: Inicie de cima para baixo. Prenda o fio na car onde foi feito o pbx. Salte 1 car e faça um conjunto. Siga até chegar no bojo. Após o conjunto, salte 1 car e finalize: salte 1 pb do bojo, no próximo faça 1 pbx, 1 corr e corte o fio.

Repita na segunda alça.

7. Aplicação do Bojo (Opcional)

Opção 1 (Simples): Costure o bojo por toda a volta no bojo de crochê da peça.

Opção 2 (Caseado): Fure o bojo. Faça 2 pb em cada furo por toda a volta. Finalize com 1 pbx no 1º ponto e costure este bojo caseado na peça de crochê.

Repita o processo no outro bojo.

Faça o arremate de todos os fios. Vestido finalizado!